



Bienvenido(a), este manual te ayudará paso a paso a acceder por primera vez a Windows Live Mail.

Pasos para ingresar al programa

1.1. Para poder ingresar al programa haz click en **Inicio, Todos los programas**.



1.2. Haz click en **Windows Live Mail**.



- 1.3. Otra manera de ingresar al programa, es haciendo click en el acceso directo **Windows Live Mail** si lo tuvieses en el **escritorio**.



- 1.4. Espera a que termine de iniciar el programa.



- 1.5. Al aparecer la siguiente ventana completa los datos que te solicite, como se muestra en la siguiente imagen y al final haz click en **Siguiente**.
- 1.6. No olvides hacer click en **Definir manualmente la configuración del servidor**.

La ventana de configuración de cuentas de correo electrónico en Windows Live Mail muestra el título "Agrega tus cuentas de correo electrónico". El texto indica que si se tiene una cuenta de Windows Live ID, se puede iniciar sesión; de lo contrario, se puede crear una nueva. Se muestran los campos para "Dirección de correo electrónico" (con el ejemplo "usuario@speedy.com.pe"), "Contraseña" (con caracteres ocultos por puntos), "Nombre para mostrar en mensajes enviados" (con el ejemplo "Nombre Apellido") y una opción "Definir manualmente la configuración del servidor" que está seleccionada. A la derecha, se listan algunos proveedores de correo como Hotmail y Gmail. En la parte inferior, hay botones para "Cancelar" y "Siguiente".

1.7. En la siguiente ventana selecciona:

Tipo de servidor: POP.


Importante: Según el correo que tengas debes completar la información de los **servidores de correo entrante y saliente. Ver siguiente tabla.**

CORREO	SERVIDOR DE CORREO	
	ENTRANTE	SALIENTE
usuario@speedy.com.pe	pop.speedy.com.pe	smtpseguro.speedy.com.pe
usuario@infonegocio.net.pe	pop.infonegocio.net.pe	smtpseguro.infonegocio.net.pe
usuario@telefonica.net.pe	pop.telefonica.net.pe	smtpseguro.telefonica.net.pe
usuario@telefonica.com.pe	pop.telefonica.com.pe	smtpseguro.telefonica.com.pe
usuario@dominiopropio.com	pop.dominiopropio.com	smtpseguro.dominiopropio.com
usuario@dominiopropio.net	pop.dominiopropio.net	smtpseguro.dominiopropio.net

El puerto para el servidor de entrada será **110** y para el de salida será **25**.


En **Nombre de usuario de inicio de sesión** escribe tu correo.

1.8. Haz click en **Siguiente**.



Si le aparece un error por puerto bloqueado en el servidor de salida prueba con los siguientes valores 465 ó 587.

- 1.9. Al aparecer la siguiente ventana, haz click en **Finalizar**.



- 1.10. En la ventana principal de **Windows live mail**, se podrá visualizar tu correo.

